

— はじめにお読みください —

この度は、AC-011PC、AC-015PCをご購入いただき誠にありがとうございます。
本ソフトウェアは、AC-011、AC-015（アルコール検知器）専用管理ソフトとなります。
日々の運行管理にお役立て下さい。

機能概要

- アルコール検知器による測定結果を取り込み、測定記録として保管します。
- 測定記録を様々な条件で照会することができます。
また、照会結果を外部データ（CSV, EXCEL, PDF）に書き出すことが可能です。
- Webカメラを接続すると測定時の画像（静止画）を記録する事が可能です。
- メール送信機能を使用すると、測定結果をメール送信することが可能になります。

動作環境

◆ソフトウェア

OS	Windows 10 Home/Pro Windows 8.1 無印/Pro Windows 7 SP1 Home Premium/Professional/Ultimate ※いずれも、32ビット/64ビットに対応しています。
実行環境	.NET Framework 4.5.1
Microsoft Office Excel	任意：測定記録をEXCELファイルに出力する場合に必要な Microsoft Office Excel 2007/2010/2013/2016

◆ハードウェア

プロセッサ	OSが推奨する環境以上 ※1
メモリ	OSが推奨する環境以上 ※推奨：4GB以上
ストレージ	500MB以上の空きが必要（OSの要件を除く）
モニター	1366×768 High Color 32ビット（推奨）
キーボード及びマウス	
USBポート(2.0)	アルコール検知器 ※2 ※3 Webカメラ（任意） ※2 ※3 ※4 ICカードリーダー（任意） ※2 ※5 ※6 プリンター（任意） ※2 ※7
CD/DVDドライブ	インストールに必要な

※1：プロセッサ

WebカメラとPCの構成により高負荷となり音声出力等に影響する場合があります。
その為、Webカメラをご利用になる場合は Core 2 Duo, Core i3 以上をご使用下さい。

※2：USB接続について

USB延長ケーブルを介した接続はお止めください。

デバイスとして認識されない、または通信に障害が発生する場合があります。

※3：USBハブ

USBハブを経由した接続はお勧めできません。PCのUSBポートを使用してください。

※4：Webカメラ動作確認機種

メーカー	機種/型番
マイクロソフト	LifeCam VX-2000 LifeCam VX-800 LifeCam HD-3000
ロジクール	Webcam Pro 9000 HD Webcam C270
PC内蔵	ご利用になれない場合がございます。 この場合は、外付けのものをご利用願います。

ご注意

動作確認は、弊社が特定の環境で行ったものであり、すべての環境での動作を保証するものではありません。また、メーカー各社が動作を保証しているものではありません。

また、ここに掲載されていない機種が動作しないということを示しているものではありません。

※5：FeliCa/NFCポート内蔵PC

FeliCa/NFCポート内蔵PCの場合は、内蔵ポートの無効化が必要です。

※6：ICカードリーダー（RC-S380/S）

別売のAC-011PC-IC/AC-015PC-ICが必要です。

※7：プリンター（NEX-M2302）

別売のAC-011PC-PR/AC-015PC-PRが必要です。

メール送信機能について

メール送信機能を使用するには、メール送信(SMTP)サーバーへの接続環境が必要です。プロトコルはSMTPを使用します。また、エンコードはJISコード(ISO-2022-JP)です。メール送信(SMTP)サーバーの仕様により、送信できない場合があります。

※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。